Un message Inaccessible_Boot_Device sâ€™affiche sur fond bleu

CatÃ©gorie : Windows XP (Home & Pro / SP1 & SP2)
PubliÃ© par Nendo le 08/06/2009

Vous allumez votre machine est au dÃ©marrage un Ã©cran bleu avec comme seul message **Inaccessible_Boot_Device** apparaÃ®t. Ce message signifie que les informations contenues dans le fichier cachÃ© **boot.ini** sont inexactes. Boot.ini est crÃ©Ã© par Windows lors de son installation. Il est utilisÃ© au dÃ©marrage du PC par le programme **NTLDR** pour retrouver lâ€™emplacement des diffÃ©rents fichiers du systÃ¨me.

Pour rÃ©soudre ce problÃ¨me, insÃ©rez le CD de Windows dans le lecteur de disques du PC. Eteignez, puis rallumez lâ€™ordinateur. Quand lâ€™Ã©cran dâ€™installation de Windows XP apparaÃ®t (Sâ€™il le CD ne dÃ©marre pas, il faut aller dans le Bios de votre machine est sÃ©lectionner le lecteur CD ou DVD comme disque de dÃ©marrage. Pour de plus ample information consulter la documentation de votre Carte MÃ¨re), pressez la touche **R** pour lancer la **Console de rÃ©cupÃ©ration**.

Entrez votre mot de passe Administrateur (si vous en avez mis un), puis appuyez sur la touche **EntrÃ©e**.

Tapez **fixboot c:** puis pressez la touche **EntrÃ©e**. RÃ©pondez par lâ€™affirmative Ã la question posÃ©e en tapant **O**. Attendez que lâ€™ordinateur vous confirme que **Le nouveau secteur de dÃ©marrage a Ã©tÃ© correctement Ã©crit**.

Tapez **bootcfg /rebuild** puis pressez la touche **EntrÃ©e**. Attendez quelques secondes jusquâ€™Ã ce que le nombre dâ€™installations de Windows reconnues sâ€™affiche. Tapez **O** puis sur **EntrÃ©e** pour ajouter lâ€™installation Ã la liste des options de dÃ©marrage.

Vous devez ensuite entrer lâ€™identificateur de chargement : tapez **Windows XP** puis sur **EntrÃ©e**. Ne renseignez aucune option de chargement systÃ¨me dâ€™exploitation : appuyez simplement sur **EntrÃ©e**.

Tapez **exit** puis sur **EntrÃ©e**. Votre PC redÃ©marre automatiquement.