

## Un message Inaccessible Boot Device s'affiche sur fond bleu

Catégorie : Windows XP (Home & Pro / SP1 & SP2)

Publié par [Nendo](#) le 08/06/2009

Vous allumez votre machine et au démarrage un écran bleu avec comme seul message **Inaccessible\_Boot\_Device** apparaît. Ce message signifie que les informations contenues dans le fichier caché **boot.ini** sont inexactes. **boot.ini** est créé par Windows lors de son installation. Il est utilisé au démarrage du PC par le programme **NTLDR** pour retrouver l'emplacement des différents fichiers du système.

Pour résoudre ce problème, insérez le CD de Windows dans le lecteur de disques du PC. Éteignez, puis rallumez l'ordinateur. Quand l'écran d'installation de Windows XP apparaît (S'il le CD ne démarre pas, il faut aller dans le Bios de votre machine et sélectionner le lecteur CD ou DVD comme disque de démarrage. Pour de plus ample information consulter la documentation de votre Carte Mère), pressez la touche **R** pour lancer la **Console de récupération**.

Entrez votre mot de passe Administrateur (si vous en avez mis un), puis appuyez sur la touche **Entrée**.

Tapez **fixboot c:** puis pressez la touche **Entrée**. Répondez par l'affirmative à la question posée en tapant **O**. Attendez que l'ordinateur vous confirme que **Le nouveau secteur de démarrage a été créé correctement**.

Tapez **bootcfg /rebuild** puis pressez la touche **Entrée**. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le nombre d'installations de Windows reconnues s'affiche. Tapez **O** puis sur **Entrée** pour ajouter l'installation à la liste des options de démarrage.

Vous devez ensuite entrer l'identificateur de chargement : tapez **Windows XP** puis sur **Entrée**. Ne renseignez aucune option de chargement système d'exploitation : appuyez simplement sur **Entrée**.

Tapez **exit** puis sur **Entrée**. Votre PC redémarre automatiquement.