

Cr ez un disque dur virtuel sous Windows 7

Cat gorie : Windows 7

Publi  par [Nendo](#) le 14/03/2013

Un disque virtuel est un fichier d'extension **VHD** contenant des donn es du disque sous forme crypt e. Ce fichier VHD est vu par Windows comme n'importe quel autre disque dur. Pour copier, d placer ou effacer ce disque, il suffit de copier, d placer ou effacer le fichier VHD correspondant. Un tel disque virtuel permet par exemple d'isoler les logiciels et les donn es afin d'am liorer la s curit  du syst me. Quand vous d finissez un disque virtuel, l'Assistant de cr ation vous permet d'en choisir la taille et l'emplacement.

Pour lancer l'assistant de cr ation d'un disque virtuel, cliquez sur **D marrer**, saisissez **diskmgmt.msc** et appuyez sur **Entr e**. Cela ouvre la fen tre de **Gestion des disques**. D roulez le menu **Action**, **Cr er un disque dur virtuel**. Cliquez sur **Parcourir**. Saisissez un nom pour le fichier repr santant votre disque virtuel, choisissez un dossier, puis cliquez sur **Enregistrer**. Dans le champ **Taille du disque dur virtuel**, saisissez la taille du disque   cr er, 10 Go par exemple. Cochez l'option **Taille fixe** et cliquez sur **OK**.

Apr s quelque seconde, le disque virtuel est alors cr   et appara t dans la fen tre. Faites un clic droit sur le bouton **Disque n   "inconnu** et choisissez la commande **Initialiser le disque** puis **Validez**. Faites un clic droit sur l'espace **Non allou ** et choisissez la commande **Nouveau volume simple**. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez deux fois sur **Suivant**. Choisissez (ou confirmez) la lettre   attribuer au lecteur et cliquez sur **Suivant**. Donnez un nom au lecteur et laissez les autres options s lectionn es. Cliquez sur **Suivant** et cliquez enfin sur **Terminer**.

Vous disposez d'ormais d'un nouveau lecteur accessible dans l'Explorateur. Notez que le disque dur virtuel est automatiquement activ  au d marrage de Windows. Il est donc disponible en permanence.