Interdire l'accÃ¨s au Gestionnaire des tÃ¢ches

CatÃ©gorie : Windows 7
PubliÃ© par Nendo le 28/10/2010

Le gestionnaire des tÃ¢ches est un outil qu'il vaut mieux ne pas laisser entre toutes les mains, notamment sur une machine accessible au public, puisqu'il permet d'interrompre un programme ou d'Ã©teindre le PC. Vous pouvez bloquer l'accÃ¨s Ã cet outil en modifiant le la Base de Registre de Windows.

Pour cela, cliquez sur le bouton **DÃ©marrer**. Dans le champ **Rechercher**, saisissez la commande **regedit** et pressez **EntrÃ©e**. Dans la fenÃªtre de l'Ã©diteur du Registre qui s'affiche, dÃ©roulez successivement les clÃ©s **HKEY_CURRENT_USER**, **Software**, **Microsoft**, **Windows**, **CurrentVersion**, **Policies**.

DÃ©roulez le menu **Edition**, **Nouveau**, **ClÃ©**. Saisissez **System** puis appuyez sur **EntrÃ©e**. DÃ©roulez le menu **Edition**, **Nouveau**, **Valeur DWORD 32 bits**. Nommez la nouvelle valeur **DisableTaskMgr** et double-cliquez dessus. Saisissez **1** dans la zone de texte **DonnÃ©es de la valeur**. Validez par **OK** puis fermez la Base de Registre.

DÃ©sormais, les liens vers le **Gestionnaire des tÃ¢ches** seront grisÃ©s et un avertissement apparaÃ®tra lorsqu'une personne essaiera d'accÃ©der Ã cet outil.

A savoir : Pour dÃ©sactiver cette fonction, vous avez 2 possibilitÃ©s. Soit vous remplacez le **1** par un **0** ou soit vous supprimÃ© la clÃ© **System** que vous avez crÃ©Ã© dans **HKEY_CURRENT_USER**, **Software**, **Microsoft**, **Windows**, **CurrentVersion**, **Policies**.