# *Passer automatiquement Ã  un DNS sÃ©curisÃ© en un clic avec ChrisPC DNS Switch*

**CatÃ©gorie : Internet**
**PubliÃ© par** Nendo le 01/06/2025

ChrisPC DNS Switch permet de basculer facilement entre diffÃ©rents serveurs DNS (Google, Cloudflare, OpenDNS, etc.). Cette astuce vous montre comment configurer et utiliser un profil DNS sÃ©curisÃ© pour amÃ©liorer votre confidentialitÃ© et accÃlÃ©rer la navigation sur internet. Elle est particuliÃ¨rement utile si vous voulez Ã©viter la censure, bloquer des pubs ou renforcer la sÃ©curitÃ© sur un rÃ©seau public. Vous pourrez aussi revenir Ã  votre DNS par dÃ©faut en un seul clic.

Pour commencer, allez sur la fiche de notre site pour **TÃ©lÃ©chargez le logiciel ChrisPC DNS Switch pour Windows** et cliquez sur le bouton **Download** pour obtenir la derniÃ¨re version du logiciel.

**1) Lancer ChrisPC DNS Switch**
Ouvrez le programme. Lâ€™interface principale sâ€™affiche avec la carte rÃ©seau active et les DNS actuels.

**2) Choisir un DNS sÃ©curisÃ© prÃ©dÃ©fini**
Cliquez sur le menu dÃ©roulant "**Choose a DNS preset**" et sÃ©lectionnez par exemple :
- Cloudflare DNS (1.1.1.1 / 1.0.0.1) --> **rapide et respectueux de la vie privÃ©e**
- Quad9 (9.9.9.9 / 149.112.112.112) --> **axÃ© sur la sÃ©curitÃ© (filtrage malware)**
- AdGuard DNS (94.140.14.14 / 94.140.15.15) --> **bloque les publicitÃ©s et les trackers**
- AdGuard DNS (94.140.14.15 / 94.140.15.16) --> **bloque les sites pour adultes**

**3) Appliquer le DNS choisi**
- Cliquez sur le bouton "**Change DNS**". En quelques secondes, le DNS est appliquÃ© Ã  votre connexion active.

**4) CrÃ©er un profil personnalisÃ© (facultatif, mais recommandÃ©)**
- Allez dans lâ€™onglet "**Custom DNS**", puis entrez manuellement lâ€™adresse IP de votre fournisseur DNS prÃ©fÃ©rÃ©.
- Donnez-lui un nom (ex : "**DNS SÃ©curisÃ© Maison**") et cliquez sur "**Save DNS**". Vous pourrez le retrouver dans la liste plus tard.

**5) Revenir Ã  la configuration initiale (par dÃ©faut)**
- Dans le menu, sÃ©lectionnez "**Restore DNS**", puis cliquez sur "**Change DNS**". Cela remettra les paramÃ¨tres DNS de votre FAI ou DHCP initial.

**6) Changez rapidement de DNS depuis la barre des tÃ¢ches**

- ChrisPC DNS Switch ajoute pendant son installation une icÃ´ne prÃ¨s de l'horloge Windows. Il vous suffit de faire un "**Clic droit sur l'icÃ´ne**" pour basculer d'un DNS Ã  un autre sans rouvrir le programme. Cette mÃ©thode est idÃ©ale pour passer rapidement dâ€™un DNS filtrant Ã  un DNS classique selon le contexte.