

D  couvrir les fichiers MKV

Cat  gorie : Codec / Format

Publi   par [Nendo](#) le 25/11/2007

L'extension **.mkv** d  signe des fichiers enregistr  s au format Matroska. Il s'agit d'un format    open source    de conteneur pour vid  os, comprenant notamment une ou plusieurs pistes sons, des sous-titres voire un d  coupage en chapitres comme les DVD.

Pour lire ces fichiers vous devez d'abord t  l  charger et installer le logiciel appropri   (www.matroska.org, gratuit).

Ce programme permettra    votre lecteur vid  o habituel de s  parer les diff  rents flux de donn  es du fichier MKV vers les bons codecs : DivX ou Real Vid  o pour la vid  o et Ogg Vorbis ou MP3 pour l'audio, par exemple. De fait, le format Matroska d  un fichier ne permet en rien de pr  juger du type de compression utilis   pour les donn  es qu'il re  ferme, de la m  me mani  re que le format AVI n'est pas synonyme de DivX. Un programme comme ZoomPlayer (www.inmatrix.com, gratuit) peut lire les fichiers Matroska moyennant quelques r  glages.

Lancez ZoomPlayer et tapez **Ctrl+O**. Cliquez ensuite sur le bouton **Advanced Mode**. Sélectionnez alors, dans la zone de gauche la ligne **Filter Control**. Activez l'onglet **Customized Media Playback**. Validez l'option **Enable Customized Media Playback**. Puis activez l'onglet **Source Filters & Splitters**. Dans la zone de gauche, cliquez sur le bouton **New**. Tapez **Matroska** et cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Add Extension**, tapez **MKV** et cliquez sur **OK**. Faites ensuite un clic sur **Browse**, d  roulez la liste vers le bas et s  lectionnez **Matroska Splitter**. Cliquez sur le bouton **OK** deux fois. Cliquez ensuite sur le bouton **Manual Save**, puis sur **Close**. Tapez **O**, s  lectionnez votre fichier et   .regardez-le !