

Synchroniser automatiquement un dossier local avec un serveur FTP en utilisant SmartFTP

Catégorie : Sauvegarde

Publié par [Nendo](#) le 25/05/2025

SmartFTP est un client FTP pour Windows, conçu pour transférer et synchroniser des fichiers entre un ordinateur local et un serveur distant via des protocoles comme FTP, FTPS, SFTP, et WebDAV. Il offre une interface intuitive avec un design moderne, des fonctionnalités avancées comme l'éditeur intégré et la synchronisation bidirectionnelle. Idéal pour les webmasters et les utilisateurs avancés, il permet d'automatiser les transferts et de gérer plusieurs connexions simultanément.

Pour commencer, allez sur la fiche de notre site pour [Télécharger le logiciel SmartFTP pour Windows](#) et cliquez sur le bouton **Download** pour obtenir la dernière version du logiciel.

Configurer la connexion FTP :

- 1) Ouvrez SmartFTP et cliquez sur « **Nouvelle connexion** » dans la barre d'outils.
- 2) Saisissez les informations du serveur FTP (adresse IP, nom d'utilisateur, mot de passe, port).
- 3) Sélectionnez le protocole (**FTP**, **FTPS** ou **SFTP**, mais privilégier plutôt les 2 derniers pour avoir des transferts sécurisés, surtout si les données sont sensibles) et configurez les paramètres avancés si nécessaire (par exemple, **mode passif**).
- 4) Testez la connexion pour vérifier l'accès au serveur.

Créer une tâche de synchronisation :

- 1) Allez dans l'onglet « **Transfert** » et sélectionnez « **Synchronisation** » dans le menu.
- 2) Choisissez le dossier local à synchroniser (par exemple, « **C:\Sauvegarde** ») et le dossier distant sur le serveur FTP (par exemple, « **/site web** »).
- 3) Configurez le mode de synchronisation : « **unidirectionnel** » (local vers distant ou inversement) ou « **bidirectionnel** » pour refléter les modifications des deux côtés.
- 4) Appliquez des filtres si nécessaire (par exemple, exclure certains types de fichiers comme ***.tmp**).

Planifier la synchronisation automatique :

- 1) Dans le menu « **Transfert** », sélectionnez « **Planificateur** » pour créer une tâche automatisée.
- 2) Définissez la fréquence de synchronisation (par exemple, **toutes les heures** ou à un horaire précis).
- 3) Activez l'option « **Vérifier les modifications** » pour que SmartFTP détecte automatiquement les fichiers modifiés, ajoutés ou supprimés.
- 4) Enregistrez la tâche et activez-la pour qu'elle s'exécute selon le calendrier défini.

Optimiser et surveiller :

- 1) Utilisez l'option « **File Monitor** » pour une synchronisation en temps réel (SmartFTP surveille les modifications dans le dossier local).
- 2) Consultez les journaux de transfert (onglet « **Journal** ») pour vérifier les actions effectuées.

et d'écouter d'éventuelles erreurs (Vous pouvez Configurer des notifications par e-mail (disponibles dans les versions payantes) pour être alerté en cas d'écœch de synchronisation).

3) Ajustez la vitesse de transfert dans les paramètres pour éviter de surcharger le réseau (Activez la compression des transferts dans les paramètres pour accélérer les synchronisations de gros fichiers).

4) Sauvegardez la configuration de la tâche (menu « **Fichier** » > « **Exporter** ») pour une réutilisation sur d'autres machines.

Pour savoir si tout est bien configuré, vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle avant d'activer l'automatisation pour vérifier que les dossiers sont correctement alignés.