

[Passer automatiquement à un DNS sécurisé en un clic avec ChrisPC DNS Switch](#)

Catégorie : Internet

Publié par [Nendo](#) le 01/06/2025

ChrisPC DNS Switch permet de basculer facilement entre différents serveurs DNS (Google, Cloudflare, OpenDNS, etc.). Cette astuce vous montre comment configurer et utiliser un profil DNS sécurisé pour améliorer votre confidentialité et accélérer la navigation sur internet. Elle est particulièrement utile si vous voulez éviter la censure, bloquer des pubs ou renforcer la sécurité sur un réseau public. Vous pourrez aussi revenir à votre DNS par défaut en un seul clic.

Pour commencer, allez sur la fiche de notre site pour [Télécharger le logiciel ChrisPC DNS Switch pour Windows](#) et cliquez sur le bouton **Download** pour obtenir la dernière version du logiciel.

1) Lancer ChrisPC DNS Switch :

Ouvrez le programme. L'interface principale s'affiche avec la carte réseau active et les DNS actuels.

2) Choisir un DNS sécurisé préféré :

Cliquez sur le menu déroulant "**Choose a DNS preset**" et sélectionnez par exemple :

- Cloudflare DNS (1.1.1.1 / 1.0.0.1) --> **rapide et respectueux de la vie privée**
- Quad9 (9.9.9.9 / 149.112.112.112) --> **axé sur la sécurité (filtrage malware)**
- AdGuard DNS (94.140.14.14 / 94.140.15.15) --> **bloque les publicités et les trackers**
- AdGuard DNS (94.140.14.15 / 94.140.15.16) --> **bloque les sites pour adultes**

3) Appliquer le DNS choisi :

Cliquez sur le bouton "**Change DNS**". En quelques secondes, le DNS est appliqué à votre connexion active.

4) Créer un profil personnalisé (facultatif, mais recommandé) :

Allez dans l'onglet "**Custom DNS**", puis entrez manuellement l'adresse IP de votre fournisseur DNS préféré.

Donnez-lui un nom (ex : "**DNS Sécurisé Maison**") et cliquez sur "**Save DNS**". Vous pourrez le retrouver dans la liste plus tard.

5) Revenir à la configuration initiale (par défaut) :

Dans le menu, sélectionnez "**Restore DNS**", puis cliquez sur "**Change DNS**". Cela remettra les paramètres DNS de votre FAI ou DHCP initial.

6) Changez rapidement de DNS depuis la barre des tâches :

ChrisPC DNS Switch ajoute pendant son installation une icône près de l'horloge Windows. Il vous suffit de faire un "**Clic droit sur l'icône**" pour basculer d'un DNS à un autre sans rouvrir le programme. Cette méthode est idéale pour passer rapidement d'un DNS filtrant à un DNS

classique selon le contexte.