Encoder en MP3 - Windows Media Player 9.0

CatÃ©gorie : Musique

PubliÃ© par Nendo le 24/11/2007

Par dÃ©faut, le logiciel de lecture Windows Media 9.0 n'encode pas les fichiers audio en MP3. il lui prÃ©fÃ¨re le WMA (Windows Media Audio), le format compressÃ© de Microsoft.

Pour vous en convaincre, ouvrez le lecteur multimÃ©dia, dÃ©roulez le menu **Outils**, **Options**, sÃ©lectionnez l'onglet, **Copier la musique** et regardez dans les options de la liste dÃ©roulante **Format**. Il est toutefois possible de combler cette lacune en modifiant la clÃ© du **Registre de Windows**.

Pour cela, cliquez sur **DÃ©marrer**, **ExÃ©cuter**. Saisissez **Regedit** et appuyer sur **EntrÃ©e**.

Ouvrez successivement les clÃ©s **HKEY_LOCAL_MACHINE**, **SOFTWARE**, **Microsoft**, **MÃ©diaPlayer**. Si la clÃ© **Settings** n'existe pas, crÃ©ez-lÃ via le menu **Edition**, **Nouveau**, **ClÃ©**. SÃ©lectionnez-la, puis, avec le mÃªme menu, crÃ©ez Ã l'intÃ©rieur, une autre clÃ© que vous nommerez **MP3 Encoding**. SÃ©lectionnez-la. Vous allez maintenant y ajouter, en passant par le menu **Edition**, **Nouveau**, **Valeur DWORD**, les quatre clÃ©s de type **DWORD** suivantes : **LowRate**, **MediumRate**, **MediumHighRate** et **HighRate**.

La valeur hexadÃ©cimale que vous donnerez Ã ces quatre clÃ©s dÃ©pend du taux d'encodage MP3 dont vous souhaitez disposer; elle se trouve mentionnÃ©e (ci-dessous).

- Pour un taux d'encodage de : 64 Ko/s - Utiliser la valeurs : oooofaoo
- Pour un taux d'encodage de : 128 Ko/s - Utiliser la valeurs : ooo1f4oo
- Pour un taux d'encodage de : 192 Ko/s - Utiliser la valeurs : ooo2eeoo
- Pour un taux d'encodage de : 256 Ko/s - Utiliser la valeurs : ooo3e8oo

Une fois ces valeurs affectÃ©es, fermez l'Ã©diteur du **Registre**. Ouvrez le lecteur multimÃ©dia Windows Media Player 9.0 et dÃ©roulez le menu **Outils**, **Options**, sÃ©lectionnez l'onglet **Copier la musique**. La liste dÃ©roulante **Format** propose dÃ©sormais l'encodage MP3.