Connecter son PocketPC Ã un rÃ©seau local

CatÃ©gorie : Pocket PC
PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

Vous possÃ©dez un Pocket PC que vous voulez connecter Ã votre rÃ©seau local via sa station d'accueil pour, par exemple, accÃ©der Ã Internet. Pour rÃ©aliser cette connexion, vous devez utiliser un PC sous Windows 98 (ou plus rÃ©cent) avec le logiciel **ActiveSync version 3.5** au minimum.

Connectez votre Pocket PC Ã votre ordinateur comme vous avez l'habitude de le faire. Sur ce dernier, lancez le programme **ActiveSync** en passant par le menu **DÃ©marrer** / **Programmes** / **ActiveSync**. DÃ©roulez ensuite le menu **Fichier** / **ParamÃ¨tres de connexion**. Cochez alors l'option **Autoriser les connexions serveur rÃ©seau et Service d'accÃ¨s distant (RAS) avec l'ordinateur de bureau**. Validez d'un clic sur le bouton **Ok**.

Sur votre Pocket PC, dÃ©roulez le menu **DÃ©marrer** / **ParamÃ¨tres**, activez l'onglet **Connexions** et ensuite l'icÃ´ne **Connexions**. SÃ©lectionnez, dans les listes **Connexion Internet automatique** et **Connexion automatique au travail**, l'option **ParamÃ¨tres de travail**. Cliquez ensuite sur le bouton **Modifier** puis sur l'onglet **ParamÃ¨tres du proxy**. Cochez l'option **Ce rÃ©seau se connecte Ã Internet ...** et validez en cliquant sur **Ok**.

Enfin, toujours dans la fenÃªtre de configuration des connexions, sÃ©lectionnez l'option **Internet** dans la liste **Ma carte rÃ©seau se connecte Ã ** . Validez par **Ok**.

DÃ©sormais, vous pouvez accÃ©der Ã toutes les ressources de votre rÃ©seau Ã l'aide des logiciels adÃ©quats : **Outlook**, **Internet Explorer**, **Client Terminal**, etc. Auparavant, n'oubliez pas de vous connecter Ã Internet sur votre PC, si vous voulez pouvoir en profiter sur votre Pocket PC.